

Mise en route - Initialisation de la base pour OPENPROD V10

Initialisation de la base

Réception du mail de l'infra 1LIFE (personne qui s'occupe de l'installation sur le serveur client) :

Si le DP ou le CDP n'a pas reçu le mail de l'infra c'est que l'installation n'a pas été réalisée

De : Jean-Michel PRIOUX <jmprioux@1life.fr>
Envoyé : vendredi 17 janvier 2025 15:33
À : Amélie SCHMITT <aschmitt@1life.fr>
Objet : TR: Déploiement HELIUP

Bonjour,

Les installations d'Open-Prod et de Jasper sont terminées sur le serveur de HELIUP.

- Open-Prod et jasper sont installés sur la machine « hlp-vm-opp01 » (10.38.200.198).

Les applications sont accessibles en local via les URL suivantes : <http://10.38.200.198:8068/web/login>, <http://10.38.200.198:8080/jasperserver>, <http://10.38.200.198/ngadmin4> & <http://10.38.200.198:631/>

Merci d'archiver le document joint.

Cdt,



Jean-Michel PRIOUX

Administrateur système réseau

☎ 04 81 09 07 21

120 Allée Jacques Monod, 69800 Saint-priest


[Support](#) [Accès au Portail d'assistance](#)



Vaultwarden

Vérifier la présence des codes d'accès au serveur sur le Vaultwarden


- Une connexion en local admin risque d'être requise. Si le VPN ne fonctionne pas, il faut redémarrer votre ordinateur.



Création de la base

Création d'une base vierge

Cliquez sur "Create Database"



Create Database

×

Master Password

Database Name

Login

Password

Phone Number

Language

English (US)

▼

Country

▼

Continue

Saisir les informations suivantes :


- Master password : openprod
- Database Name : PROD-Nom du client
- Login : admin
- Password of admin user : openprod
- Langue : French
- Pays : France

Temps d'attente : 2 à 3 minutes

Installation du module Myfab Fondation :

Ne pas oublier de retirer le filtre "Module Open-Prod" pour accéder aux applications MYFAB

- Installer le Module myFAB Fondation



Temps d'attente : Assez long

Configuration des données de la comptabilité; :

- Module comptabilité = Personnalisé
- Plages de dates =
 - Début de l'année fiscales de la société
 - Fin de l'année fiscales de la société
- Périodes = Mensuelle

Configurer les données de comptabilité

Choisissez un ensemble de configuration pour configurer automatiquement vos taxes et votre plan comptable.

Module comptabilité: Personnalisé

Société: My Company

Paramétrer votre exercice

Plage de dates: 01/01/2025 - 31/12/2025

Périodes: Mensuelle

Continuer

Configuration des options comptables :

- Devise
- Taxe de vente par défaut = 20.0
- Taxe d'achat par défaut = ACH-20.0
- Nombre de chiffres de la comptabilité à Mettre la longueur du compte comptable (champ Nombre de chiffres) précisé dans le rapport d'Audit/Etude de cadrage (cela peut être 6 ou 8 ou 10 voir +)

Configurer vos options comptables

Modèle de plan comptable: Plan Comptable Général (France)

Société: My Company

Devise: EUR

Taxe de vente par défaut: 20.0

Taxe d'achat par défaut: ACH-20.0

Nombre de chiffres: 8

Appliquer Annuler

Cliquer sur "Appliquer"

Temps d'attente : Le chargement peut être long


Si l'initialisation ne s'est pas effectuée, il faut procéder au lancement manuel par l'intermédiaire de "Assistants de configuration" (Paramètres / Technique / Actions

Il faut aller dans les paramètres>action>assistant de configuration. Tu commences par relancer les wizard d'initialisation compta Puis initialisation "myfab base"

Remarque c'est documenté ici : <https://docs.myfab.fr/books/myfab-fondation/page/initialisation>

Déployer fonctionnalités myfab Base

- Cocher toutes les cases
 - Lancer l'initialisation des données de base
 - Lancer l'initialisation des modules OPENPROD de base



The screenshot shows a web interface titled "myfab Base" with a close button (X) in the top right corner. Below the title, it says "Sélectionnez les fonctionnalités à déployer :". There are two checkboxes, both of which are checked: "Lancer l'initialisation des données de base" and "Lancer l'initialisation des modules Open-Prod de base". Below these checkboxes, a red warning message states: "Lancer l'initialisation des données de base peut potentiellement écraser vos configurations déjà réalisées." In the bottom right corner, there is a blue button labeled "Continuer".

Contrôler que le compte administrateur a l'ensemble des droits sur tous les modules

Aller sur Configuration > Utilisateurs > Utilisateurs > Administrator

- Vérifier les droits comme suit :

Administration ☐ Administrateur
Gestion commerciale ☐ Administrateur
Partenaire ☐ Administrateur
Produit ☐ Administrateur
Achat ☐ Administrateur
Ressource ☐ Administrateur
Comptabilité & Finance ☐ Administrateur
JasperReport ☐ Administrateur
Appli MES ☐ Super administrateur
Affaire ☐ Administrateur
EDI ☐ Administrateur
Projet ☐ Administrateur
Import XLSX ☐ Administrateur
Stock ☐ Administrateur
Ressource humaine ☐ Administrateur
GMAO ☐ Administrateur
Fabrication ☐ Administrateur
SAV ☐ Administrateur
Devis d'achat ☐ Fonctionnel
Devis de vente ☐ Fonctionnel
Note de frais ☐ Administrateur
Contrat ☐ Administrateur

11

11

--	--



[Nouveau](#)
[Dupliquer](#)
[Supprimer](#)
Utilisateurs / [Administrator](#)

Appels

Applications principales

Mettre à jour la liste des Ap...

Utilisateurs & Sociétés

Utilisateurs

Groupes

Sociétés

Établissement

Sécurité

Édition en lot

Import et export

Traductions

Langues

Importer / Exporter

Termes de l'application

Communications

Email

Transformation EDI

Chat Bot

Jamais connecté

Connecté

Modifier le matricule



Nom

Administrateur

Identifiant

admin

Peut modifier son mot de passe

☒

Email

Ressource

Établissement par défaut

Couleur sur le calendrier

Droits d'accès

Préférences

Imprimantes

Application

Administration	Administrateur	Gestion commerciale	Administrateur
Partenaire	Administrateur	Produit	Administrateur
Ressource	Administrateur	Achat	Administrateur
Comptabilité & Finance	Administrateur	Appli MES	Super administrateur
EDI	Administrateur	Import XLSX	Administrateur
Stock	Administrateur	Fabrication	Administrateur
Devis d'achat	Fonctionnel	Contrat	Administrateur
Fili d'attente de tâche	Gestionnaire de file d'attente de tâche	RSE	Responsable
Feuille de calcul	Responsable		

puis cocher toutes les coches en dessous

Technique			
Accès à la fonctionnalité d'export	☒	Comptabilité analytique	☒
Éditeur de modèle d'email	☒		
Droits supplémentaires			
Ajouter des valeurs par défaut pour tous les utilisateurs	☒	Droit d'export complet	☒
Modifier les vues	☒	Multi-sociétés	☒
Multi-devises	☒	Traduire	☒
Colonnes temporaires vue liste	☒		
Droits des données techniques			
Unité de prix	☒	Menu gamme et nomenclature	☒
Options du configurateur	☒	Configuration des propriétés	☒
Double unité	☒	[myFAB] Peut modifier la séquence partenaire	☒
[myFAB] Peut modifier le code produit	☒	Paramètres produit	☒
Double unité variable	☒		
Droits de la comptabilité			
Gestion analyse comptabilité (et autres)	☒	Annuler les factures	☒
Gestion comptabilité (client)	☒	Gestion comptabilité (fournisseur)	☒
Droits de la logistique			
Changement quantité étiquettes	☒	Menu bon de livraison	☒
Afficher les UM	☒	Priorité mouvement	☒
Modification des états des mouvements	☒	Menu bon de réception	☒
Analyse des stocks	☒		
Droits des ventes et des achats			
Menu client	☒	Gestions des fournisseurs	☒
Droits de la production			
Annuler les mouvements dans les OTs	☒	Utilisateur production	☒
Modifier la quantité de mouvements dans les OTs	☒		
Droits de la qualité			
Qualité client	☒	Qualité interne	☒
Analyse qualité	☒	Gestion qualité fournisseur	☒
Autre			
Contourner l'asservissement du champ HTML	☒	Créer/Modification IBAN	☒
Export de fichier	☒	Imports de fichiers	☒
Valider l'IBAN	☒	Groupe designeur de vue	☒

- Contrôler la Langue et le fuseau horaire dans l'onglet paramètres
 - Langue = French/ Français
 - Fuseau horaire = Europe/Paris

Droits d'accès	Préférences	Imprimantes
----------------	--------------------	-------------

Localisation

Langue


French / Français

Fuseau horaire


Europe/Paris

Installation des premiers Modules

- Aller dans Configuration > Applications > Applications
- Installer le module "Limiter les tentatives de connexion"




- Installer le module "Comptabilité avancée" si le client a une compta intégrée Open-prod.



Activation du flux de travail des produits

- Installation des workflows avancée pour les ventes et les achats :
 - Workflow avancée pour les achats
 - Workflow avancée pour les ventes




- Aller sur Configuration > Technique > Flux de travail > Flux de travail

Nouveau Flux de travail						
Rechercher...						
Item	Objet ressource	Versions	Date de versionnage	À la création	Actif	
☐ account_bank_statement_openprod	account.bank.statement.openprod	0		☒	☒	
☐ account.invoice.basic	account.invoice	0		☒	☒	
☐ account.voucher.basic	account.voucher	0		☒	☒	
☐ nonconformity_file	nonconformity.file	0		☒	☒	
☒ product.product	product.product	0		☒	☒	
☐ purchase.order.advanced	purchase.order	0		☒	☒	
☐ purchase.order.basic	purchase.order	0		☒	☒	
☐ quotation.purchase.basic	quotation.purchase	0		☒	☒	
☐ request.for.quotation.basic	request.for.quotation	0		☒	☒	
☐ res.partner	res.partner	0		☒	☒	
☐ sale.order.advanced	sale.order	0		☒	☒	
☐ sale.order.basic	sale.order	0		☒	☒	


- Enlever le filtre "Actif"
- Ouvrir la vue formulaire "product_product"
- Cocher "actif" (1)

- Cliquer sur le bouton d'actions "Réinitialiser tous les enregistrements" (2)



Configuration rapport Excel (uniquement si Export Excel prévu)

- Aller dans Configuration > Rapport > Rapport Excel > Configuration
- Créer
- Dans utilisateur, renseigner Administrateur et renseigner le mot de passe de l'utilisateur




Dupliquer l'utilisateur pour créer un profil utilisateur pour le pilote projet

Dans Configuration > Utilisateur, dupliquer le profil « Administrator » pour créer un profil spécifique au pilote/co-pilote du projet.

Affecter l'identifiant : pilote

Et le mot de passe : 123456



? Penser à communiquer les informations de login au pilote projet.

Création et Activation des paramètres de chaque module (à vérifier lors des journées de consulting et surtout avant lancement en production)

Données techniques :

Modifier les données de la société

Sauvegarder

Annuler

Nouveau

Paramètres / Nouveau

Produit

Produit

Assistant de création mati...

Attributs partagés

Game

Game

Remplacement de ressource...

Nomenclature

Nomenclature

Remplacement de compo...

Régénération d'OI

Configuration

Paramètres

Produit

Conversion des unités

Game

Code douane

Nomenclature

Paramètres

Journal des paramétrages

Paramètres

Société

My Company

Gestion des prix fixes

Simulation de coût (1) dans les nomenclatures

Simulation de coût (2) dans les nomenclatures

Formule du taux de perte

self.efficiency and 1.0 / self.efficiency * 1.0 or 3.0

Formule de l'efficacité

1.0 / (1.0 + self.loss_rate)

Facteur de production

0,000

Méthode de calcul de l'étape précédente

Basé sur la ressource

Facteur d'achat

0,000

Autoriser plusieurs unités

Gestion des versions majeures par groupe

Gérer les ruptures

Allowed rupture models

Gérer les dimensions

Unité logistique

Permet de saisir la quantité du produit dans une autre unité, si le champ 'Double unité logistique' est coché dans la fiche produit.

Inventaire

Rangement

Ajout d'un produit à un picking

Bon de réception / livraison

Stock

Nomenclature

Production

Consommation

Ajout d'un produit à un OI

Liste devise de production

Ressources :

Nouveau

Dupliquer

Supprimer

Paramètres / 2026-01-26

Paramètres

Journal des paramétrages

Société

My Company

Date

26/01/2026

Pause obligatoire

Pause obligatoire

Ne pas oublier de créer la pause obligatoire

Achat :

Délai de sécurité	1
Société	My Company
Gérer les actions	☒
Afficher le détail des taxes dans le rapport	☒
Forçage des prix	☐
Équilibrage fournisseur	☐
Calcul de la quantité multi-ligne	☐
Utiliser des devis	☐
Gérer les actions dans le devis	☐
Ouvrir l'achat à la conversion du devis	☐

Ventes :

[Nouveau](#) [Dupliquer](#) [Supprimer](#) Paramètres / 2026-01-26

Paramètres

Journal des paramétrages

Société	My Company
Critère d'inactivité du client	0
Afficher le détail des taxes dans le rapport	☒
Critère de calcul du taux de service	12
Mode de calcul de l'encours client	Sur factueur
Autoriser les quantités à 0 dans les lignes de vente	☐
Gérer les actions dans les ventes	☒
Gérer les remises en pieds de page	☐
Forçage des prix	☐
Calculer l'encours sur le niveau de tête de la holding	☐
Calcul de la quantité multi-ligne	☐
Pourcentage des lignes sur la quantité commandée (facturation à la demande)	☐

Stock :

Paramètres / 2026-01-26

Paramètres Journal des paramétrages

Société My Company

Logistique

Gestion des décharges ☒

Gestion des lots ☒

Unité maître (double unité vendue) Seconde lotif

Livraison

Basculer les quantités de la facture grand export sur les quantités préparées ☐

Gestion des documents des colis ☒

Type des documents pour la traçabilité des boîtes de livraison

Gérer les quantités préparées dans les formations ☐

Gérer les quantités préparées dans les réceptions ☐

Incidents pour livraisons vers un fournisseur ☐ [Unité] Délivrance At Place

Incidents pour réceptions depuis un client ☐ [Unité] Délivrance At Place

Coût de fabrication

Méthode de calcul des coûts pour le prix de l'OP (onglet détail) Historique OP

Méthode de calcul des coûts pour le prix de l'OP (onglet récap) OP récapitulatif

Calcul des coûts lorsque l'OP passe en attente de la date des déclarations ☐

Calcul de coût à la clôture de l'OT ☒

Approvisionnement

Champ de calcul de règle de stock consommation_avg_2

Horizon minimum 50

Facteur d'approvisionnement 5

Facteur de transfert d'urgence 2.00

Afficher les analyses de réapprovisionnement pour les mouvements prévisionnels ☒

Couverture par approvisionnement ☒

Gérer les MOQs et les multiples dans les approches prévisionnelles ☐

Calculer les couvertures pour la file d'attente si possible ☒

Calculer les approvisionnements avec la file d'attente si possible ☒

Approche achat

Multi-détail d'approches horizons (achat) 2.00

Approvisionnement automatique (achat) ☒

Prendre en compte les achats livrables ☒

Prendre en compte le minimum et le multiple ☒

Comprendre le détail (fournisseur) ☒

Comprendre sans mettre de date dans le passé ☒

Approche fabrication

Nombre maximum d'OP parallèles gérées 75

Multi-détail d'approches horizons (fabrication) 2.00

Approvisionnement automatique (fabrication) ☒

Prendre en compte les OP livrables ☒

Réservation

Gérer une étape de préparation et N étapes de déplacement ☐

Order une réservation même si produit manquant ☐

Suggestions additionnelles de niveau de stock 5

Planification automatique ☒

OP automatique

Type de planification Au plus tard

Test générer ☒ Test livrer ☐

Vue mobilité

Recherche automatique ☒

Champ de référence	Attributs
Champ de référence produit	code
Champ de référence pour le lot	code
Champ de référence d'équipement UC	name
Champ de référence d'équipement DM	name

Vérifier les paramétrages des alertes de couleurs :

Priorité 1 (Rouge) Actif = ☒ Minimum = 5 jours après la date de livraison / Maximum = 999 jours après la date de livraison

Priorité 2 (Orange) Actif = ☒ Minimum = 1 jours après la date de livraison / Maximum = 5 jours après la date de livraison

Priorité 3 (Vert) Actif = ☒ Minimum = -999 (soit 999 jours avant la date de livraison) / Maximum = -15 (soit 15 jours avant la date de livraison)

Nouveau Dupliquer Supprimer Alerte couleur / Colors configuration

Nom Colors configuration Actif ☒

Mouvement

Priorité 1 (rouge)

Actif ☒ Minimum 5 Maximum 999

Priorité 2 (orange)

Actif ☒ Minimum 1 Maximum 5

Priorité 3 (vert)

Actif ☒ Minimum -999 Maximum -15

Ne pas oublier d'activer l'alerte couleur (4 coches) dont l'entête

Vérifier le paramétrage de l'entrepôt et des emplacements :

Entrepôt / FDB

Paramètres de l'entrepôt

Nom: FDB Société: My Company

Générer les approvisionnements (achat): ☒ Générer les approvisionnements (production): ☒

Mode d'approvisionnement (achat): Achat Mode d'approvisionnement (production): Fabrication

Validation de transfert automatique (achat): ☒ Validation de transfert automatique (production): ☒

Inclure dans le stock: ☒ Inclure dans la valorisation: ☒

Lierer depuis l'emplacement de stockage: ☐ Consommer depuis l'emplacement de stockage: ☐

Déclencher dans l'emplacement de stockage: ☐ Produire directement dans l'emplacement de stockage: ☐

Ne pas autoriser les contrôles qualité pour cet entrepôt: ☐ Inclure dans la consommation: ☒

Séquence pour CBN: 0 Exclure des réservations automatiques (QDT): ☐

Mode de transport (SICR): Mode de transport: Adresse:

Autoriser stock négatif sur l'entrepôt: ☐ Groupement de planification:

Bloquer l'utilisation des niveaux en quarantaine: ☐ Engagement pour la valorisation:

Exclure les niveaux en quarantaine du CBN: ☐ Actif: ☒

Bloquer l'utilisation des niveaux en contrôle: ☐

Exclure les niveaux en contrôle du CBN: ☐

Emplacements internes

Emplacement de stock par défaut	Physique Locations Warehouse/Default stock location (Warehouse)	Emplacement de réception	Physique Locations Warehouse/Default stock location (Warehouse)
Emplacement de livraison	Physique Locations Warehouse/Default stock location (Warehouse)	Emplacement de service	Physique Locations Warehouse/Service location (Warehouse)
Emplacement de consommation	Physique Locations Warehouse/Default stock location (Warehouse)	Emplacement UM par défaut	Physique Locations Warehouse/Default stock location (Warehouse)

Emplacements partagés

Emplacement rebut	Virtual Locations Warehouse/Scrap location	Emplacement client	Virtual Locations Warehouse/Customer location
Emplacement fournisseur	Virtual Locations Warehouse/Supplier location	Emplacement de production	Virtual Locations/Production (date)
Emplacement de régulation	Virtual Locations/Production (date)	Emplacement d'inventaire	Virtual Locations Warehouse/Inventory loss (Warehouse)

Paramétrage à effectuer si :

- Entreprise gérant les déplacements entre les réceptions / magasin / Expédition -> mettre l'emplacement adéquate à chaque poste
- Entreprise ne gérant pas les déplacements, il faut mettre « Physique Locations Warehouse/Default stock location (Warehouse) » dans les emplacements suivants :
 - Emplacement de stock par défaut
 - Emplacement de réception
 - Emplacement de livraison
 - Emplacement de consommation
 - Emplacement UM par défaut

Production - déclaration :

Nouveau

Dupliquer

Supprimer

Paramètres de déclaration / 2026-01-26

Paramètres

Journal des paramétrages

Paramètres de base

Société

My Company

Date

26/01/2026

Délai de sécurité

0

Créer un lot par OF

☐

Supprimer les consommations à 0

☐

Méthode de calcul de la disponibilité de l'OF

Disponibilité minimale des OTs

Gérer les étapes dans les opérations

☐

Désactiver la saisie des temps des ressources secondaires

☐

Déclarer la consommation selon les chutes

☐

Cloturer les temps lorsqu'on termine l'OT

☒

Gestion du groupement

Type de groupement

Parallèle

En série: mode du temps de préparation

Max

En série: mode du temps de production

Somme

Parallèle: mode de temps de préparation

Max

Parallèle: mode de temps de production

Somme

Autoriser les composants incompatibles

☐

Paramètres additionnels

Gérer les actions

☒

Production - planning :

Nouveau

Dupliquer

Supprimer

Paramètres du planning / 2026-01-26

Société

My Company

Date

26/01/2026

Options menu contextuel

Modifier l'OT

Afficher les voisins

Afficher tous les voisins

Simuler

Groupement d'OT

Terminer planification

Changer QM

Split OT

Annuler OT

Bouton d'alignement

Changer la date

Planifier au plus tôt

Planifier au plus tard

Modification du nombre de ressources

Mettre l'OT à l'état prêt

Mettre l'OT à l'état passé

Terminer OT

Bloquer OT

Sans de recherche

Afficher les OTs non affectés

Arrondi de la planification

Arrondi de la taille des blocs

Options d'affichage des OTs

Hauteur des OTs

45

Couleur en attente

Couleur planifié

Couleur prêt

Couleur en cours

Couleur en panne

Couleur provisionnel

Couleur de la plage horaire

Nombre de colonnes max

3

Regroupement des ressources

Ajouter (Ressources)

Regroupement des catégories de ressources

Ajouter (l'attribut de temps max)

Champs à afficher

Séquence

Profil

Champ

Icon champ

Nombre de colonnes

Format de la date

Ajouter une ligne

Les champs calculés ne sont calculés qu'à l'ouverture de planning / l'ajout d'un OT et l'ouverture de l'OT

Qualité :

Méthode de calcul de la réparation

N° TVA FR80322190075

Sérialisation de la base de données :

Voir : [Procédure Technique 1Life - Sérialisation Open-Prod.docx](#)

Précision : Attention, la sérialisation peut arriver après le démarrage du projet.

Lien vers la liste des numéros de sérialisation :

<https://1life2013.sharepoint.com/sites/OPENPROD/Lists/Srialisation%20OPI%20OpenProd/AllItems.aspx>

Sauvegarde de la base :

- Sauvegarder la base dans le dossier client par la fonction Manage databases > Backup
- (Toujours en format .zip)
- Mettre en place la sauvegarde des bases automatique par la commande MyHelp en connexion SSH :

`sql-auto-backup` : Met en place une sauvegarde régulière de base(s) de données

è NB : Selon préférence, modifier les MP Masterpassword, utilisateur admin et jasper au Go live.
Penser à mettre à jour le Vaultwarden !!!

Revision #15

Created 2026-08-10 14:32:52 UTC by Olivier BARY

Updated 2026-08-12 07:25:50 UTC by Olivier BARY